

森発見・森発見 Pro インストール方法 / Windows Vista 編

この度は、森発見・森発見 Pro をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

①インストール CD をセット


インストール CD をパソコンの CD ドライブにセットします。


このとき、自動でインストールウィザードが起動する場合は、メッセージに従ってインストールを進めてください。

インストール CD が自動再生されない場合は、以下を参考にインストールを行ってください。


②インストールウィザードを起動（インストール CD が自動再生されない場合）

[スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを開き、[コンピュータ] をクリックします。
開いたウィンドウのうち、CD が挿入されているドライブを右クリックし、
「プログラムのインストール/実行」をクリックします。






管理者権限を持つアカウントでログインしている場合は、
次のようなユーザーアカウント制御ウィンドウが
開きますので、[許可] をクリックしてインストール
ウィザードを起動させてください。



管理者権限を持つアカウント以外でログインしている場合は、
次のようなウィンドウが開きますので、
管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK] を
クリックし、インストールウィザードを起動させてください。

③インストール先の変更


インストールウィザードが起動します。





デフォルトの設定では、「C:¥Program Files」の中に「森人類」フォルダが自動で作成され、そのフォルダ内に森発見 Pro がインストールされるようになっていますが、UAC（ユーザーアカウント制御）機能の影響により、インストール先を設定しなおす必要があります。

この際、ユーザー様ご自身でお好きな場所を指定していただいても結構ですが、UAC が有効でない場所であることをご確認のうえ、設定してください。

下の「インストール先のフォルダ」ウィンドウが表示されたら、「変更」をクリックし、開いた「インストール先フォルダの変更」ウィンドウ下部の「フォルダ名」に「C:¥Program Files」以外の場所を指定し、「OK」をクリックします。（※下図のフォルダ名「D:¥森人類」は例です。）最後に、次に開いた「インストール先のフォルダ」ウィンドウで、インストール先が変更されていることを確認してください。






この後は、表示されるメッセージに従ってインストールを完了させてください。
これで森発見・森発見 Pro はインストールできました。

ただ、森発見・森発見 Pro を起動しても、森発見・森発見 Pro の画面が表示されない場合、
DEP（データ実行防止）機能を解除する必要がありますので、④の手順へ進んでください。


④DEP (データ実行防止) 解除

[スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを開きます。

[コンピュータ] を右クリックし、「プロパティ」を選択してクリックします。




開いたウィンドウの「システムの詳細設定」をクリックし、次に開いた「システムのプロパティ」ウィンドウのうち、「詳細設定」タブの「パフォーマンス」枠の中の [設定] をクリックします。



「パフォーマンスオプション」ウィンドウの「データ実行防止」タブを開き、『次に選択するものを除くすべてのプログラムおよびサービスについて DEP を有効にする』にチェックが入っていることを確認し、[追加] をクリックします。

次に開いた「ファイルを開く」ダイアログから、インストール先の「森人類」フォルダ内の「森エディト.EXE」と、「森発見 Pro○.EXE」を順に選択し、[開く] をクリックして、除外リストにリストアップされたことを確認した後、[適用] → [OK] をクリックします。この後、パソコンを再起動してください。



以上で作業は完了です。

念のため、森発見・森発見 Pro を起動していただき、問題なく動作することをご確認ください。

作成日：2013年10月11日

MIS 株式会社マイクロシステム

〒791-1116 愛媛県松山市南土居町 414-1

TEL : 089 (976) 7669

FAX : 089 (976) 8869

Mail info@microsystem-j.com

URL http://www.microsystem-j.com